

Audi Q3 8U

MMI PLUS Hidden Menue

Hidden Menue für Navigationssystem MMI PLUS freischalten

MMI Basic Hidden Menue

Hidden Menue für MMI Basic - Radio Concert freischalten

Abbiegelicht über NSW

Nebelscheinwerfer (NSW) als Kurvenlicht / Abbiegelicht aktivieren

AHK nachrüsten

Freischaltung einer nachgerüsteten AHK (Anhängerkupplung)

Auswurfsperr CD/DVD Laufwerk

Aktivieren/Deaktivieren der Auswurfsperr für CD/DVD Laufwerk

Beifahrerspiegelabsenkung

Beifahrerspiegelabsenkung bei Rückwärtsfahrt

CH/LH anpassen

Anpassung Leuchtdauer Coming-Home (CH) und Leaving-Home (LH) Funktion

CH/LH mit LED TFL

Coming Home / Leaving Home über LED TFL (Tagfahrlicht) ansteuern

CH/LH mit Xenon

Coming Home / Leaving Home über Xenon ansteuern

DWA schärfen mit Horn quittieren

DWA Ent- und verriegeln mit Horn quittieren

Einparkhilfe Optische Darstellung

Optische Darstellung der Einparkhilfe (APS - Audi Parking System) über das MMI

Fernlichtassistent Aktivierungsschwelle

Anpassungsmöglichkeiten des Fernlichtassistenten

Gurtwarner

Gurtwarner deaktivieren

Heckklappe sperren mit Funkschlüssel

Anpassung der elektronischen Heckklappe

Hill Hold freischalten

Freischaltung des Hill Hold Assistenten (Berganfahrassistenten)

Komfortblinkerzyklus

Anpassung des Blinkerzyklus (Wertebereich 1-5)

LED TFL Blinker dimmen

Deaktivierung LED Tagfahrlicht dimmen beim blinken.

LED TFL mit Heckleuchten

Heckleuchten mit LED TFL mitleuchten lassen

Notbremsblinken

Notbremsblinken via Blink- & Bremsleuchten (Adaptives Bremslicht)

Regenlicht deaktivieren

Automatisches Regenlicht deaktivieren

Regensensor und Lichtsensor anpassen

Anpassung der Ansteuerungszeiten/Auslösezeitpunkte des RLS (Regen- und Lichtsensors)

Scheinwerferreinigungsanlage

Anpassung / Deaktivierung der SWRA (Scheinwerferreinigungsanlage)

Spiegelanklappen

Aussenspiegel beim Abschliessen anklappen

Start/Stopp Funktion deaktivieren

Komplette Deaktivierung der Start/Stopp Funktion

Verbrauchsanzeige anpassen

Verbrauchsanzeige (FIS) anpassen

Zeigertest

Zeigertest / Zeigerausschlag / Inszenierung aktivieren